



**autodisk**  
driven by connection

# Handleiding

AutoDisk Pricing Manager

# Inhoud

<b>Inleiding</b> .....	3
<b>Label</b> .....	3
Label aanmaken .....	3
<b>Looptijd en kilometrage profiel</b> .....	4
<b>Eigen Componenten Profiel</b> .....	5
Eigen componenten profiel.....	5
Eigen component toevoegen .....	5
<b>Tag categorieën</b> .....	6
Tag categorie toevoegen.....	6
<b>Contract toelichting profiel</b> .....	7
Contract toelichting profiel .....	7
Contract toelichting toevoegen.....	7
<b>Auto's</b> .....	8
Auto overzicht pagina .....	8
<b>Uitleg label tabbladen</b> .....	9
<b>Handmatig Auto toevoegen</b> .....	10
<b>Via bulkcalculator auto toevoegen</b> .....	11
Bulkcalculatie instellen .....	11
Mantelinstellingen Leasewise.....	13
<b>Bulkcalculaties in Pricingmanager</b> .....	14
<b>Auto detail pagina</b> .....	15
Auto configureren/aanpassen .....	15
Leaseprijzen.....	15
Opties.....	16
Extra instellingen.....	19
Eigen Afbeeldingen .....	21

## Inleiding

---

De AutoDisk pricingmanager is een ideaal systeem om eenvoudig alle privé lease aanbod en tarieven te beheren. De omgeving maakt het mogelijk om alle aspecten die te maken hebben met standaardpricing goed en snel te managen.

De kern van het systeem is de mogelijkheid om combinaties van pricingprofielen te koppelen, waardoor het beheer zeer efficiënt wordt. Voeg makkelijk en snel auto's toe op basis van AutoDisk autogegevens of verrijk de pricingmanager door middel van een feed (bv. AutoDisk calculeren)

Verder bevat het systeem:

1. Autodata
2. Afbeeldingen
3. Opties
4. Merk- en modelteksten
5. Kleuren
6. Output naar API/Soap/XML

## Label

---

Het is van belang voor u begint met het configureren van het auto aanbod binnen de pricingmanager, om een Label aan te maken. Een Label geeft aan waar u het voor wilt gebruiken, bijvoorbeeld privé lease, Merk label (bijvoorbeeld BMW label) of actie auto's.

Onder een label worden o.a. looptijd en kilometrage combinaties opgegeven met eventueel een bijbehorende prijs. Daarnaast kunnen er globale componenten en leasecontract waarden worden opgegeven onder een label.

### Label aanmaken

1. Ga naar het tabje Labels
2. Selecteer de knop "Voeg een label toe" op de label overzicht pagina
3. Geef een label naam op (bijv. privé lease label)
4. Het label is nu aangemaakt

In de volgende hoofdstukken wordt per onderdeel uitgelegd wat de mogelijkheden zijn.

## Looptijd en kilometrage profiel

Let op! een looptijd of kilometrage kan niet worden verwijderd

1. Selecteer de knop "Voeg looptijd toe"
2. Omdat er nog geen looptijd en kilometrage combinatie bekend is moet de eerste keer 1 looptijd en kilometrage worden opgegeven. (bijvoorbeeld 60 maanden, 10000 per jaar)
3. Selecteer na het opgeven van de eerste combinatie de knop "Sla looptijd en kilometrage op"
4. De eerste looptijd en kilometrage combinatie is nu opgeslagen. En de looptijden en kilometrages kunnen nu één voor één gevuld worden.

Wanneer de gewenste looptijden en kilometrages zijn opgegeven kan er een standaard looptijd en kilometrage worden opgegeven.

Selecteer hiervoor de checkbox (onder het standaard label) bij de gewenste looptijd en kilometrage. (Standaard kilometrage wordt nu groen weergegeven).

Looptijd	Standaard	kilometrage	Standaard
60	<input type="checkbox"/>	10000	<input type="checkbox"/>

ANNULEREN

SLA LOOPTIJD EN KILOMETRAGE OP

Looptijd en Kilometrage profiel

Looptijd	Standaard	kilometrage	Standaard
48	<input type="checkbox"/>	10000	<input type="checkbox"/>
60	<input type="checkbox"/>	15000	<input type="checkbox"/>

VOEG EEN LOOPTIJD TOE

VOEG EEN KILOMETRAGE TOE

# Eigen Componenten Profiel

---

## Eigen componenten profiel

Een eigen componenten profiel houdt in dat u zelf kunt bepalen welke vrije componenten gekozen kunnen worden door een bezoeker. Bijvoorbeeld winterbanden en verlaging eigen risico.

Er kunnen componenten worden aangemaakt die onder alle auto's binnen het aangemaakt profiel geplaatst kunnen worden. (bijvoorbeeld: Verlaging eigen risico of winterbanden)

## Eigen component toevoegen

1. Selecteer de knop "Component toevoegen"
2. Er wordt een nieuwe rij aan de componenten tabel toegevoegd
3. De volgende waarde kunnen worden toegevoegd/aangepast
  - a. Aan  
Component staat aan of uit
  - b. Code  
Component code (deze code kan eenmalig worden toegevoegd, deze kan na het toevoegen niet worden aangepast)
  - c. Beschrijving  
Component beschrijving
  - d. Prijs  
Geef per looptijd en kilometrage combinatie een meer/minder prijs op
  - e. Verplicht  
Maak het component verplicht
  - f. Standaard  
Component staat standaard aan maar is niet verplicht
  - g. Cluster  
Cluster componenten door meerdere componenten dezelfde code te geven. Deze code is vrij in te voeren
  - h. Gekoppeld  
Auto's binnen de pricingmanager waaraan het component is gekoppeld. Door te klikken ziet u welke auto's zijn gekoppeld. Alle aanpassingen (bijv de prijs) aan het component worden doorgevoerd bij gekoppelde auto's. Een component kan worden gekoppeld op de label pagina, maar kan ook worden gekoppeld op auto niveau
  - i. Verwijderen  
Verwijder component (verwijderd het component ook bij alle gekoppelde auto's)

## Tag categorieën

---

Onder een label kunnen tag categorieën worden aangemaakt. U kunt met uw webbouwer afspreken welke functionaliteit om een specifieke tag categorie moet worden ontwikkeld.

Bijvoorbeeld: U maakt een Tag categorie **sticker** aan. En spreekt af dat wanneer deze tag categorie voorkomt bij een auto de waarde in een sticker element moet komen.



### Tag categorie toevoegen

1. Selecteer de knop 'Tag categorie toevoegen'
2. Geef in de pop-up de volgende waarde op:
  - a. Tag categorie naam
  - b. Eventueel een tag  
De opgegeven tag kan dan op iedere auto binnen het label worden gebruikt(deze is niet meer aanpasbaar op auto niveau )
  - c. Beschrijving  
Korte beschrijving van de tag categorie.
3. Sla tag categorie op.
4. De tag categorie is nu beschikbaar onder iedere auto in het desbetreffende label.

## Contract toelichting profiel

---

### Contract toelichting profiel

Hier kan een de contract toelichting tekstueel worden geplaatst (bijvoorbeeld een opsomming met betrekking tot de prijs opbouw).

De label contract toelichting wordt (na invulling) standaard bij alle auto's onder het label geplaatst. Op autoniveau is de contract toelichting weer aan te passen, indien gewenst.

### Contract toelichting toevoegen

1. Vul een contract toelichting in via de tekst editor
2. Sla de contract toelichting op via de knop "Sla contract toelichting op"

Het label is nu geheel aangemaakt. Ga nu naar de tab "Auto's"

# Auto's

Vanuit deze tab worden de auto's binnen de pricingmanager beheerd en toegevoegd aan de pricingmanager.

Er zijn een tweetal manieren om een auto toe te voegen:


1. Handmatig
2. Via de bulkcalculator

Hieronder worden de verschillende mogelijkheden weergegeven.

## Auto overzicht pagina

De pagina is opgebouwd uit de verschillende labels. Ieder label heeft zijn eigen tabblad. Per label zijn alle auto's te vinden die in de pricingmanager zijn aangemaakt.

Wanneer er vanuit de bulk auto's zijn toegevoegd aan de pricingmanager wordt er een extra tab getoond "Nieuw toegevoegd" (zie afbeelding).











## Uitleg label tabbladen

Binnen een label tab worden de auto's getoond in een tabel met de volgende waarden (online van links naar rechts):

Foto  Merk  Model  Uitvoering  Deuren  Jaar  €  Actief  €  Datum aangemaakt  Toevoeging  Kenteken 

1. Foto, Eigen foto (wanneer deze is geplaatst) of een AutoDisk foto
2. Merk
3. Model
4. Uitvoering
5. Deuren (aantal)
6. Bouwjaar
7. Basis leaseprijs, de leaseprijs dat bij standaard kilometrage en looptijd is aangeven.
8. Actief, aut  wordt online getoond
9. Niet actief  auto
10. Consumentenprijs
11. Datum aangemaakt, datum auto kenbaar gemaakt aan pricingmanager
12. Toevoeging
  - a. Handmatig 
  - b. Bulk (Feed) 
13. Kenteken
  - a. Geel 
  - b. Grijs 

Let op! De zichtbaarheid van grijs is afhankelijk van het abonnement.

Op alle waarden in het tabblad (behalve foto) kan er gesorteerd of gezocht worden.

# Handmatig Auto toevoegen

1. Selecteer "Voeg handmatig auto toe"
2. Selecteer de gewenste auto ((geel of grijs)-jaar – merk – model -uitvoering )
3. Selecteer "Voeg auto toe"
4. Selecteer het label waaronder de auto moet worden geplaatst.
5. Selecteer "Volgende"
6. In de volgende pop-up worden alvast de volgende gegevens voor u berekend:
7. Basis leaseprijs
8. Leaseprijs matrix (meer minder bedragen)
9. Meer minder kilometer matrixen (meer minder bedragen in centen)
10. Vink evt. "Koppel Label opties" aan
11. Hiermee worden de label componenten door gezet naar de nieuw toegevoegde auto
12. Selecteer een van de knoppen
13. Gebruik Lege waarden
14. De uitgerekende waarde worden niet mee genomen bij aanmaken van de auto
15. Gebruik AutoDisk waarde
16. De uitgerekende waarde worden mee genomen bij het aanmaken van de auto

De auto is nu kenbaar gemaakt aan de pricingmanager en kan verder worden geconfigureerd

Nieuwe auto toevoegen

 Wij hebben alvast de leaseprijs en leaseprijs matrixen voor u uitgerekend. U kunt deze gebruiken of verder gaan met de standaard lege matrixen.

BASIS LEASEPRIJS (NIET VERPLICHT)

€ 585

LEASEPRIJS MATRIX

	36	48	60
0			
10000	112	45	0
15000	132	66	20
20000	152	84	38
25000	172	102	55
30000	191	120	72

MEER MINDER KILOMETER MATRIXEN

Minder

	36	48	60
10000	5	5	6
15000	5	5	6
20000	5	5	5
25000	5	5	5
30000	5	5	5

Meer

	36	48	60
10000	7	7	7
15000	7	7	7
20000	7	7	7
25000	7	7	7
30000	7	7	7

LABEL OPTIES

KOPPEL LABEL OPTIES

# Via bulkcalculator auto toevoegen

In deze beschrijving wordt uitgelegd hoe specifieke uitvoeringen toegevoegd kunnen worden aan een nieuw profiel.

## Bulkcalculatie instellen

1. Verwerk segmentcodes in AutoDisk Calculeren bij "eigen tabellen variabelen invoer". Hierbij kan een code worden gebruikt (de code mag u zelf bepalen). Als u meerdere codes wilt gebruiken (bijv. voor extra klanten), kunnen de codes komma-gescheiden (;) opgevoerd worden.

Voorbeeld:

AutoDisk Calculeren - (Eigen variabelen invoer (Geel kenteken) [D:\CCC32\AutoDisk Pro 5.0\Data\RwKorting.mdb])

Bestand Geel Grijs Info

Alle modellen - Alle motoren - Alle brandstoftypes - filter auto om: filter auto om A G 0% Selecteer Drinten

CO2 0 Bijstelling Alle %

Vul alle gekozen typen met:

- Eigen restwaarde matrix
- Eigen restwaarde percentage
- AAA Restwaarde op-lafvering
- RO
- RO tabel
- Korting opties
- Korting auto
- Extra korting auto
- Kortingbedrag auto in. BTW
- Segmentcode

Marken: Import RIV Modellen: Export RIV selectie FO korting: Export RIV alles

Laat alleen nieuwe auto's zien zonder:

- Eigen restwaarde groep
- Eigen restwaarde percentage
- AAA restwaarde op-lafvering
- RO
- RO Tabel
- Korting opties

Let op: Eigen functie overschrijft altijd de restwaarde kortingen van AutoDisk '0' is niet bekend. Gebruik '99' om een harde 0 als korting te gebruiken. (Bijvoorbeeld voor business uitvoeringen)

CO2	Bijstelling	Interim	Prijs (€)	BPM	AAA RIV op-laf	Riv matrix	Riv perc (%)	RO Tabel	RO(€)	FO Korting (incl. opties)	Kring opties	Kring auto (%)	Extra kring auto (%)	Kringbdr auto	Segmentcode
157	22	Alfa Romeo 4C (2-deurs) 1.750b cpz track edition tct aut	70250	10847	0	0	0	-	0,00	0	0	0	0	0	TEST
157	22	Alfa Romeo 4C (2-deurs) 1.750b tct aut	74750	10847	0	99	0	-	3,95	0	0	0	0	0	TEST
161	22	Alfa Romeo 4C Spider (2-deurs) 1.750b cpz track edition tct aut	80150	11799	0	0	0	-	0,00	0	0	0	0	0	TEST
157	22	Alfa Romeo 4C Spider (2-deurs) 1.750b tct aut	85500	11799	0	0	0	-	0,00	0	0	0	0	0	
C	138	Alfa Romeo Giulia (4-deurs) 2.0i 147kW aut	39950	7441	0	0	0	-	0,00	5	0	0	0	0	
C	138	Alfa Romeo Giulia (4-deurs) 2.0i business 147kW aut	39950	7441	0	0	0	-	0,00	5	0	0	0	0	
C	138	Alfa Romeo Giulia (4-deurs) 2.0i super 147kW aut	41450	7441	0	0	0	-	0,00	5	0	0	0	0	
C	138	Alfa Romeo Giulia (4-deurs) 2.0i super 147kW aut	41450	7441	0	0	0	-	0,00	5	0	0	0	0	
C	148	Alfa Romeo Giulia (4-deurs) 2.0i veloce 206kW aut	53790	8891	0	0	0	-	0,00	5	0	0	0	0	

2. Maak een nieuw profiel aan in de bulkcalculator en voeg alleen de segmenten toe aan het bulkcalculatiebestand die in stap 1 zijn ingevuld (in tabblad "hoofdinstantellingen 2").

AutoDisk Pro 5.0 'Hulk-Bulk' vSQL (\*Standaard)

Kies instelling

Administratie: DEMO

Test nieuw

Benchmark  Log calculaties (AutoDisk)  Geavanceerd profiel  Short-occasionlease profiel

Hoofdinstantellingen 1 | Hoofdinstantellingen 2 | Autoregeling | Programma instellingen | Berijders | Info

Algemene instellingen (alleen online)

Maximum kilometerage benzine: 0

Maximum kilometerage diesel: 0

Brandstof: Alle brandstofsoorten

Maximum consumentenprijs: 0

Geel/Grijs kenteken: Geel kenteken

Maximum CO2-uitstoot benzine: 0

Maximum CO2-uitstoot diesel: 0

Maximum CO2-uitstoot gas: 0

Filter segmenten: Wel: **TEST** Niet:

Leaseprijzen inclusief brandstof

Met autogas  Met autogas en als geen beschikbaar dan: Autogasinstallatie prijs ex. BTW

Inzetdatum MRB en bijtelling: 0 YYYYMMDD - Laat waarde op 0 om met datum van nu te cal

Prijzen inclusief BTW met code: BTW BEPERKT

FTP Instellingen

3. Kies binnen het nieuwe profiel ook de mantel die je wilt gebruiken om te calculeren.  
Voorbeeld:

Kies een mantel (gekozen mantel: Demo)

Mantelnummer	Omschrijving mantel
<input type="checkbox"/> 9	BijvoorbeeldLease
<input type="checkbox"/> 5	Carwise ICT Mantel
<input type="checkbox"/> 1	Default instellingen
<input checked="" type="checkbox"/> 7	Demo
<input type="checkbox"/> 2	Mantel Private Lease
<input type="checkbox"/> 4	Mediation Mantel
<input type="checkbox"/> 3	Mercedes Benz Mantel
<input type="checkbox"/> 8	sql

4. Stel eventuele FTP gegevens in
5. Zet het vinkje "Zet het bestand online na de bulkcalculatie"(tabblad "Hoofdinstantellingen 2") aan:

FTP Instellingen

Zet het bestand online na de bulkcalculatie

6. Draai de bulkcalculator (1<sup>e</sup> tabblad) via <Start deze>

Als de bulkcalculator klaar is met verwerken: Geef het profiel door aan AutoDisk. In bovenstaand voorbeeld moeten wij dus "Test nieuw" koppelen in de pricing manager.

#### AutoDisk Pro 5.0 'Hulk-Bulk' vSQL (\*Standaard)

Kies instelling

Administratie DEMO

**Test nieuw**

Benchmark  Log calculaties (AutoDisk)  Geavanceerd profiel  Short-/occasionlease

Hoofdinstantellingen 1 Hoofdinstantellingen 2 Autoregeling Programma instellingen Berijders

Geef looptijd(en) en kilometrage(s) aan

Versie nieuw waarde toevoegen beide breedte...

## Mantelinstellingen Leasewise

Als er een mantel wordt gebruikt die online nog niet is toegekend dient er nog een eenmalige actie te worden uitgevoerd in LeaseWise

1. LeaseWise activiteiten -> Offerte -> Relatie
2. Er moet een debiteur worden toegekend aan de calculatiemantel (in dit voorbeeld nummer 7) inclusief een gebruikersnaam en wachtwoord. Daar mag u alles invoeren wat u wilt, de gegevens worden alleen gebruikt voor het online verwerken van de mantelinstellingen. Er wordt verder niets gedaan met deze inloggegevens bij deze module.

The screenshot displays the 'Klant' (Customer) profile page in the LeaseWise system. The 'Mantelcontract' (Contract Template) section is highlighted with a red box. This section contains the following fields:


- Mantelcontract Nummer:** 7
- Geldig vanaf en t/m:** Two date pickers, both set to '- -'.
- Calculeren Login / wachtwoord:** Two text boxes, both containing 'latenstaan'.

Below the highlighted section, there are three 'Tekenbevoegd' (Authorized Signatory) sections, each with the following fields:

- Naam (Name)
- Aanhef (Title)
- E-mail
- Functie / bevoegdheid (Function / Authority)
- Geboorteplaats / datum (Place of Birth / Date)
- Printen op contract (Print on contract) checkbox

At the bottom, there is a 'Contractant' section with a 'Contractant' checkbox and a 'Code' field.

3. Geef ook het debiteurnummer (relatienummer) door aan AutoDisk, in dit voorbeeld is dat toevalligerwijs ook nummer 7:



Naamcode	Relatie nummer	Naam	Post ad
Filteren			
CARWISE	2	Carwise ICT	De Binder
MEDIATOR	5	Inter Mediation4Results	A. de kon
ET	7	E-TECHNIEK B.V.	Rosbayer
PRIVELEASE	8	Eveline's Hairstyling	Berkenhor
BTWBEPERKT	15	Swart Accountants VOF	Postbus 5
BUITENLAND	26	WiredConsultancy BV	Gentse K
INTERNLEASE	30	Flevo Rental Services B.V.	Postbus 2

## Bulkcalculaties in Pricingmanager

Als de bulkcalculatie verwerkt is, zijn de calculaties op te halen in de Pricingmanager. Hieronder stapsgewijs de werking:

1. Selecteer in de pricingmanager de tab "Nieuw toegevoegd"
2. Selecteer in de auto tabel de auto die moet worden toegevoegd
3. Selecteer het label waaronder de auto moet worden geplaatst.
4. Selecteer "Volgende"
5. In de volgende popup worden alvast de volgende gegevens voor u brekend:
6. Basis leaseprijs
7. Leaseprijs matrix (meer minder bedragen)
8. Meer minder kilometer matrixen (meer minder bedragen in centen)
9. Vink evt. "Koppel Label opties" aan
10. Hiermee worden de label componenten door gezet naar de nieuw toegevoegde auto
11. Selecteer een van de knoppen
12. Gebruik Lege waarden
13. De uitgerekenen waarde worden niet mee genomen bij aanmaken van de auto
14. Gebruik AutoDisk waarde
15. De uitgerekenen waarde worden mee genomen bij het aanmaken van de auto

De auto is nu kenbaar gemaakt aan de pricingmanager en kan verder worden geconfigureerd

## Auto detail pagina

Op deze pagina kan er een nieuwe auto worden geconfigureerd of een al eerder toegevoegde auto worden aangepast (selecteer een auto in de auto tabel)

### Auto configureren/aanpassen

De detail pagina is opgebouwd uit de volgende componenten:

- Auto naam (Merk, model en type (uitvoering))
- Binnen de pricingmanager kan de uitvoeringsnaam worden aangepast. De uitvoeringsnaam bestaat uit twee delen:
  - Motor, door op te klikken kan de tekst worden gewijzigd
  - Uitvoering, door op te klikken kan de tekst worden gewijzigd
- Activatie, hiermee zet u een auto online




- Preview, hiermee kun u een voorbeeld zien van de verwerking



- Label, aan welk label hangt deze auto, eventueel te switchen

### Leaseprijzen

- Leaseprijzen, de gecalculerde basis leaseprijs (vanuit mantelsettings). Eventueel aan te passen door op tekst vak te klikken.
- Bereken de basis leaseprijs live uit, doormiddel van de  De leaseprijs word berekend op basis van de mantel gegevens. De nieuwe waarde wordt automatisch opgeslagen
- Meer minder pricing. Hier worden de meer minder prijzen getoond bij de verschillende looptijd en kilometrage combinaties. Deze meer minder prijzen zijn op basis van de aangegeven basis leaseprijs. De groene aanduiding is de basiswaarde (weergegeven als 0).

Leaseprijzen

Basis Leaseprijs € 199

Leaseprijs matrix op basis van: MEER MINDER PRIJZEN

	36	48	60
10000	48	19	0
15000	61	32	14
20000	74	45	26
25000	86	57	37
30000	99	68	48

TOON MATRIX OP BASIS VAN: MEER MINDER

- Switchen tussen meer/minder en leaseprijzen  
Via de knop "Toon Matrix op basis van:" kan de view van de matrix worden aangepast.

### Meer minder prijzen view

	36	48	60
10000	48	19	0
15000	61	32	14
20000	74	45	26
25000	86	57	37
30000	99	68	48

TOON MATRIX OP BASIS VAN:

### Leaseprijzen view

	36	48	60
10000	247	218	199
15000	260	231	213
20000	273	244	225
25000	285	256	236
30000	298	267	247

TOON MATRIX OP BASIS VAN:

#### j. Controle berekende prijzen

Om de berekende prijzen te controleren kan de knop geselecteerd worden. Er wordt dan een open calculatie (xl) oad.

#### k. Aanpassen berekende leaseprijs

De matrix kan op verschillende manier worden gevuld of worden aangepast.

#### Handmatig

- Selecteer een waarde in de matrix
- Voer nieuwe waarde in
- De nieuwe waarde wordt automatisch opgeslagen

#### Live berekenen

- Selecteer de live berekenen knop
- De prijzen worden live berekend in de pop up
- Selecteer de knop "Neem over"

#### Neem over

Binnen een label kan er een leaseprijs matrix worden overgenomen van een andere auto.

- Selecteer de knop "leaseprijs matrix overnemen andere auto"
- Selecteer in de pop-up de gewenste auto waarvan de matrix moet worden overgenomen
- Selecteer de knop "Neem over"

#### Zet op 0

- Selecteer de knop "Zet op 0"
- De matrix wordt gevuld met waarde 0

### Opties

#### l. Opties

##### a. Toegevoegde opties (Eigen component opties)

Weergave van de component opties ingevoerd bij het label. Mogelijkheid om componenten toe te voegen of te verwijderen op auto niveau

##### b. Ga verder met punt 15



m. Label componenten toevoegen

Wanneer bij het aanmaken van een nieuwe auto niet is gekozen voor "Koppel Label opties" kunnen deze alsnog worden toegevoegd op de auto detail pagina.

- Selecteer de knop "Label componenten toevoegen"
- Selecteer in de pop up de gewenste label componenten
- Selecteer "Opslaan"

n. Opties

Mogelijkheid om opties en accessoires behorend bij de auto (af fabriek en af dealer) toe te voegen.

**AutoDisk optie toevoegen/beheren**

- Selecteer de tab "AutoDisk opties toevoegen"
- Zoek in de lijst de gewenste optie en vink deze rechts in de tabel aan.
- Selecteer nu de tab "Toegevoegde opties"
- De nieuw toegevoegde optie staat nu onder Opties
- Ga verder met punt 15

o. "Eigen component" of "Eigen optie of accessoire" toevoegen

1. Selecteer de knop "Eigen Component toevoegen" of "Eigen optie of accessoire toevoegen"
2. Er wordt een nieuwe rij aan de componenten/optie tabel toegevoegd
3. De volgende waarde kunnen worden toegevoegd/aangepast
  - a. Aan  
Component/optie staat aan of uit
  - b. Code  
Component/optie code (deze code kan eenmalig worden toegevoegd, deze kan na het toevoegen niet worden aangepast)
  - c. Beschrijving  
Component/optie beschrijving
  - d. Prijs  
Geef per looptijd en kilometrage combinatie een meer/minder prijs op
  - e. Verplicht  
Maak het component/optie verplicht
  - f. Standaard  
Component/optie staat standaard aan maar is niet verplicht
  - g. Cluster  
Cluster componenten door meerdere componentenopties dezelfde code te geven. Deze code is vrij in te voeren
  - h. Gekoppeld  
Auto's binnen de pricingmanager waaraan het component/optie is gekoppeld. Door te klikken ziet u welke auto's zijn gekoppeld. Alle aanpassingen (bijv de prijs) aan het component worden doorgevoerd bij gekoppelde auto's. Een component kan worden gekoppeld op de label pagina, maar kan ook worden gekoppeld op auto niveau


- i. Verwijderen  
Verwijder component/optie (verwijderd het component ook bij alle gekoppelde auto's)

### Eigen optie of accessoire toevoegen/beheren

Een eigen optie wordt binnen de optie tabel aangeven doormiddel van:



Een eigen accessoire wordt binnen de optie tabel aangeven doormiddel van:



1. Selecteer de knop "Eigen optie accessoire toevoegen"
2. Maak een keuze tussen optie of accessoire
3. Er wordt een extra regel toegevoegd aan de eigen optie tabel
4. De volgende waarde kunnen worden toegevoegd/ aangepast.
  - a. Aan  
Eigen optie/ accessoire staat aan of uit
  - b. Code  
Eigen optie/ accessoire code (deze code kan eenmalig worden toegevoegd, deze kan na het toevoegen niet worden aangepast)
  - c. Beschrijving  
Eigen optie / accessoire beschrijving
  - d. Prijs  
Geef per looptijd en kilometrage combinatie een meer minder prijs op  
Let op de prijs wordt pas opgeslagen wanneer de gehele matrix is gevuld
  - e. Verplicht  
Maak het eigen optie/ accessoire verplicht
  - f. Standaard  
Eigen optie/ accessoire staat standaard aan maar is niet verplicht
  - g. Cluster  
Cluster opties door meerdere opties dezelfde code te geven. Deze code is vrij in te voeren
  - h. Verwijder  
Verwijdert een optie

p. Lakken, beschikbaar maken van lakken/kleuren behorend bij de auto

### Lakken toevoegen/beheren

1. Selecteer de tab "AutoDisk opties toevoegen"
2. Zoek in de lijst de gewenste lak optie (Type lakken) en vink deze rechts in de tabel aan.
3. Selecteer nu de tab "Toegevoegde opties"
4. De nieuw toegevoegde optie staat nu onder Lakken.
5. De volgende waarde kunnen worden toegevoegd/ aangepast.
  - a. Aan  
Lak staat aan of uit
  - b. Code  
Lak code (deze code kan eenmalig worden toegevoegd, deze kan na het toevoegen niet worden aangepast)
  - c. Beschrijving  
Lak beschrijving
  - d. Kleur  
Lak kleur, deze kan al automatisch gevuld zijn
  - e. Prijs  
Geef per looptijd en kilometrage combinatie een meer minder prijs op  
Let op de prijs wordt pas opgeslagen wanneer de gehele matrix is gevuld.
  - f. Verplicht  
Maak het Lak verplicht
  - g. Standaard  
Lak staat standaard aan maar is niet verplicht
  - h. Cluster  
Cluster Lakken door meerdere opties dezelfde code te geven. Deze code is vrij in te voeren
  - i. Verwijder  
Verwijdert een optie


### Extra instellingen

- a. Meer/Minder Kilometers  
Middels een matrix per looptijd/kilometrage instellen van de meer/minder (ct. per kilometer). De matrix kan op verschillende manieren worden gevuld:


#### Handmatig

- Selecteer een waarde in de matrix
- Voer nieuwe waarde in
- De nieuwe waarde wordt automatisch opgeslagen

#### Live bereken


- Selecteer de live berekenen knop 
- De prijzen worden live berekend.

### Vul met 1 vaste waarde

- Geef bij de gewenste matrix in het tekst vak de
- Selecteer  :nop



### Zet op 0

- Selecteer de knop "Zet op 
  - Beide matrixen wordt gevuld met waarde 0
- b. Extra auto info  
In dit scherm kan de locatie (standplaats indien er meerdere vestigingen zijn) van de auto worden ingesteld
- c. Contract toelichting  
Wanneer de contract toelichting op label niveau is gevuld zal deze onder de tab "Contract toelichting" terug te vinden zijn. Deze kan overschreven of aangevuld worden op auto niveau

### Contract toelichting toevoegen/beheren


- Geef de contract toelichting op via de tekst editor
  - Sla de contract toelichting op via de knop "Sla contract toelichting op"
- d. Model/Uitvoering tekst  
Hier kan een tekst opgeven worden die betrekking heeft op de auto. Hiermee kan de webbouwer bijvoorbeeld de front-end pagina vullen (SEO). Er kan gekozen worden om zelf een tekst te schrijven of er kan een AutoDisk model tekst geplaatst worden (deze kan daarna worden aangepast)

### Model/uitvoerings tekst toevoegen/beheren

- Geef de model/uitvoerings tekst op via de tekst editor
  - Of selecteer de knop "Plaats AutoDisk model tekst"
  - Sla de tekst op via de knop "Sla model/uitvoering tekst op"
- e. Tag  
Tags kunnen gebruikt worden op auto's te categoriseren voor een webbouwer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tag "Homepagina". Hierdoor weet de webbouwer dat deze auto ook op de homepagina moet staan. De tags kunnen vrij worden ingevoerd.

- Tags toevoegen/beheren
- Selecteer een tag categorie (deze kunt u aanmaken onder een label)
  - U kunt ook een losse tag aanmaken, selecteer hier voor de categorie "losse tag"
  - Tag categorie die al een tag hebben worden getoond met een tag icon.

### VOEG EEN TAG TOE:



- De tag is aan de rechterzijde toegevoegd

- De tag kan verwijderd worden door op het x te drukken bij de tag

### **Eigen Afbeeldingen**

- a. Eigen afbeeldingen, met deze optie is het mogelijk om foto's van de auto te plaatsen en/of afbeeldingen via de AutoDisk foto database koppeling

#### **Eigen afbeeldingen toevoegen/beheren**

- Selecteer een afbeelding op de computer en sleep deze in de eigen afbeeldingen box
- Of klik op de eigen afbeeldingen box en selecteer een afbeelding vanaf de computer
- De afbeelding wordt geüpload en boven de upload box geplaatst

#### **AutoDisk afbeeldingen toevoegen/beheren**

- Selecteer de knop "AutoDisk afbeeldingen"
- Selecteer in de pop up de gewenste afbeeldingen
- Selecteer de knop "Voeg geselecteerde foto's toe"
- De afbeeldingen worden boven de upload box geplaatst.

#### **Afbeeldingen verwijderen**

- Selecteer een afbeelding
- Selecteer de knop "Verwijderen"

#### **Verwijderen**

Hiermee wordt de auto verwijderd van het label

- Selecteer de knop "Verwijder auto"
- Selecteer in de pop up "Verwijderen"